



Alpi Aviation è lieta di mettere a disposizione dei propri Clienti un **indirizzo email** da utilizzare come canale privilegiato di comunicazione tra l'Azienda e l'utilizzatore dei velivoli Pioneer.

L'indirizzo email si presenta nel formato [nomecliente@alpiaviation.com](mailto:nomecliente@alpiaviation.com) dove **nomecliente** è un qualsiasi riferimento personale (es. mario.verdi – mario.r – verdipilota etc.) o uno pseudonimo (nickname). Il **nomecliente** scelto non deve già essere presente nell'archivio degli indirizzi.

Questa guida illustra le tre fasi fondamentali di gestione dell'indirizzo email assegnato da Alpi Aviation:

1. **Personalizzazione della password di accesso alla casella email**
2. **Accesso ed utilizzo della casella tramite browser (Internet explorer – Firefox etc.)**
3. **Configurazione dei principali programmi (client) di posta elettronica (Outlook – Outlook Express – Eudora etc.) per operare con la Casella di posta**

#### 1. Personalizzazione della password di accesso:

- 1.1. Aprire una finestra del browser Internet (Internet Explorer – Netscape o altro) e digitare <http://gestionemail.aruba.it/> : compare la seguente schermata:

In Nome Casella digitare il proprio **nomecliente@alpiaviation.com**


In Password digitare la password assegnata da Alpi Aviation

Si ha così accesso alla pagina della propria casella di posta

Di seguito la schermata di utilizzo / gestione della casella di posta:



Selezionando **Preferenze** nella colonna sinistra si accede ad un'ulteriore pagina dove è possibile impostare varie opzioni ed effettuare il cambio della **Password** (nella parte bassa della pagina):



Digitare la **Vecchia Password** nel campo **1**

Digitare la **Nuova Password** nel campo **2**

Digitare nuovamente la **Nuova Password** nel campo **3**

Premere il pulsante **4** per confermare e chiudere l'operazione

Nota: essere sicuri di ricordare la Nuova Password altrimenti la casella non sarà più accessibile

A questo punto la casella di posta è accessibile solamente al Cliente.

Il WebMaster (Alpi Aviation) può solo procedere all'eliminazione dell'intera Casella di Posta ma non può accedere ai contenuti.

Come già accennato la casella può essere utilizzata da qualsiasi PC tramite browser web (Internet Explorer – Netscape – etc.) da un qualsiasi PC collegato ad Internet, oppure tramite i normali Client di Posta Elettronica (Outlook – Outlook Express – Eudora etc.)

## 2. Accesso ed utilizzo della casella tramite browser web (Internet explorer – Firefox etc.)

Le informazioni su come accedere ed utilizzare la propria casella di posta tramite browser web sono disponibili all'indirizzo :

[http://vademecum.aruba.it/start/pannello\\_mail/webmail.shtml](http://vademecum.aruba.it/start/pannello_mail/webmail.shtml)

## 3. Configurazione dei principali programmi (client) di posta elettronica per operare con la Casella di posta

### 3.1.




### Outlook 2000 – XP


il vostro nome utente è **gianniverdi@alpiaviation.com**

e la vostra password è **vrml58jK**


### Passo 1



## Passo 2



## Passo 3



## Passo 4

Compilare i campi indicati in rosso nell'immagine sottostante ovvero:

Nome : **Il nome che comparirà come Mittente delle email**

Indirizzo posta elettronica : l'indirizzo; es : **nomecliente@alpiaviation.com**

Server posta in arrivo (POP3) : **pop3.alpiaviation.com**

Server posta in uscita (SMTP) : **smtp.alpiaviation.com**

Nome utente : **nomecliente/alpiaviation.com** (notare la barra)

Password : **la password prescelta**

**Account di posta elettronica**

**Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)**

Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

**Informazioni utente**

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

**Informazioni server**

Server posta in arrivo (POP3):

Server posta in uscita (SMTP):

**Informazioni accesso**

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)


**Prova impostazioni**

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è opportuno provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione.

Spuntare "Memorizza Password"


Premere "Altre impostazioni ... "

## Passo 5



Scrivere il nome dell'account di posta  
Selezionare il tab "Server della posta in uscita"

## Passo 6



Spuntare "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione"  
Selezionare (se non già selezionato) "Utilizza le stesse impostazioni della posta in arrivo"

Il Vostro nuovo indirizzo di posta è così configurato; questi parametri sono simili a quelli richiesti dagli altri programmi di posta elettronica.

Se doveste incontrare problemi nella configurazione o nella gestione della casella di posta vi invitiamo a segnalarceli all'indirizzo : [info@alpiaviation.com](mailto:info@alpiaviation.com) o telefonicamente al numero **0434 370496**.

ALPI AVIATION